

# MANUALES Y GUIAS DE AYUDA

## CONFIGURAR UNA CTA DE CORREO CON WINDOS LIVE:

Este manual creado por ANDES HOST le permitirá configurar una cuenta de correo creada en nuestros servidores como cliente activo, el paso inicial es CREAR LA CUENTA DE EMAIL EN SU PANEL DE CONTROL sea Linux o Windows:


### PASO 1:

Haga clic en el icono de Windows Live de su escritorio o de su menú de software:




### PASO 2:

Cargara el software de Microsoft, y en la barra de herramientas superior debe hacer la siguiente secuencia: HERRAMIENTAS, luego CUENTAS



Aparecerá una pantalla nueva, del menú de la derecha, elija la opción AGREGAR, luego aparecerá la siguiente pantalla:



Por defecto ya aparece en CUENTA DE CORREO ELECTRONICO, no modifique ande de SIGUIENTE.

**PASO 3:**

Llene el espacio que se le solicita CORREO ELECTRONICO: coloque el email que desea usar con el software, debe colocarlo con su respectivo @ y el dominio de su propiedad, para este ejemplo colocamos SU-DOMINIO.COM, en el campo CONTRASEÑA coloque la contraseña que coloco cuando creo el email en el servidor web.

**Agregar cuenta de correo electrónico**

Escribe a continuación la información de tu cuenta de correo electrónico:

Correo electrónico:   
ejemplo555@hotmail.com [Obtener una cuenta gratuita](#)

Contraseña:   
 Recordar contraseña

¿Cómo va a aparecer tu nombre en los mensajes enviados desde esta cuenta?

Nombre para mostrar:   
Por ejemplo: Jorge López

Definir manualmente la configuración del servidor para la cuenta de correo electrónico.

< Atrás    **Siguiente >**    Cancelar

Luego haga clic en SIGUIENTE


**PASO 4:**

Coloque en las casillas vacías la siguiente información:

Mi servidor de correo entrante	:	POP3
Servidor de correo entrante	:	mail.SU-DOMINIO.com (reemplace por su dominio)
Servidor de correo saliente	:	mail.SU-DOMINIO.com (reemplace por su dominio)
Activar	:	Mi servidor de correo saliente requiere autenticación

Recuerde que debe colocar todos los datos antes mencionado, peor reemplace todo lo de SU-DOMINIO.com por el nombre de su dominio que aloja en nuestros servidores, recuerde anteponer el sub dominios MAIL tanto en el correo entrante como saliente.


La configuración debería de quedar como la siguiente pantalla:




Luego haga clic en SIGUIENTE y FINALIZAR

**PASO 5:**

Haga clic en ENVIAR O RECIBIR o SINCRONIZAR TODO, empezara a autenticar la cuenta de correo y aparecerá la siguiente pantalla:



No modifique, ni borre algún dato de esta pantalla, solo debe colocar el simbolo de @ seguido de su dominio y hacer click en ACEPTAR, eso será todo para la autenticación del correo electrónico, vea la demostración en la siguiente pantalla:



Como este último paso ya está listo para poder usar su correo electrónico propio con Windows Live Mail. Si tiene alguna duda consúltenos enviándonos un email a [consultas2@andeshost.com](mailto:consultas2@andeshost.com)